

4Login for Windows の無料体験方法

システム要件

- 1) 4Login for Windows ソフトウェア (Windows PC 用)
 - Windows 10/11 (64-bit)
- 2) 4Login アプリ (スマートフォン用)
 - Android (バージョン 6 以降)
 - iOS (バージョン 12 以降)

導入手順

- 1) アプリをインストールする

下記の QR コードから、ご利用のスマートフォン用の 4Login アプリダウンロードページにアクセスし、インストールしてください。(無料)

iOS 版



Android 版



- 2) アカウントを登録する



4Login アプリを GooglePlay ストアからダウンロードしたら、アプリを開きます。次の 2 つのオプションを含む画面が表示されます。

- i) 既存のアカウントを使用する
- ii) 新しいアカウントを登録する



[新しいアカウントの登録]を選択します。



ウィンドウの下にある 4Login 利用規約への青いリンクが表示されます。このリンクをタップすると、4Login 利用規約が表示されている Web ページが表示されます。利用規約に同意する場合は、[同意する]ボタンをタップします。



ステップ 1：秘密のパターンを設定する

5x5 グリッドが表示されます。

この 5x5 の表から 4 カ所を選択して、パターンを設定します。パターンは、5x5 の表でパスワードを表示する場所になります。

01、02、03、04 とマークされたセルの順番に、一つのセルに 2 桁ずつ、合計 8 桁のパスワードが表示されます。



ステップ 2：メールアドレスを登録する

4Login にメールアドレスを登録します。



ステップ 3：メールアドレスを確認する

指定したメールアドレスに確認メールが送信されます。メールアカウントに移動し、メール本文内の確認リンクをクリックします。その後、4Login アプリの表示画面に戻り、[次へ] ボタン（上に表示されているオレンジ色のボタン）をクリックします。

ステップ 4：パターン通知メール

最後のステップはオプションです。登録したメールアドレスに 4Login 用に設定したパターンをメールで通知することができます。任意で選択してください。

4Login プレミアムへの登録

1) 4Login for Windows 認証用スロットを設定する



右上の [+] ボタンをタップします。



[4Login コードを登録] ボタンをタップします。



コード一覧の中から「4Login for Windows」を選択し[+]ボタンをタップします。




使用するメールアドレスを選択します。



スロットが表示されたら完了です。

2) 「4Loginプレミアム」(有料課金サービス)に登録する

[4Login for Windows]のスポットをタップします。



4Login プレミアムページが表示されるので、[4Login プレミアムに登録] ボタンをタップします。



[定期購入] ボタンをタップします。



登録が完了しました。[OK] ボタンをタップします。





次回より、[4Login for Windows]のロットをタップするとワンタイムパスワードが表示されるようになります。


PC にソフトウェアをインストールする

1) インストーラーをダウンロードする


4Login for Windows ソフトウェアのインストーラーを、ダウンロードしてください。

URL : https://4login.jp/download/4login_x64_ja.msi

注意 : Google Chrome をお使いの場合は以下のようなエラーメッセージが表示されることがあります。その場合は、「**継続**」を選択してください。



2) インストーラーを実行する



インストーラーパッケージ (.msi ファイル) をダブルクリックします。

注意点を確認し、チェックボックスにチェックマークを付けると、[開始 (S)] ボタンが表示されます。


[開始 (S)] ボタンをクリックして、セットアップウィザードを開始します。



4Login for Windows ライセンス契約が表示されます。ライセンス契約の条件に同意する場合は、チェックボックスにチェックマークを付けて、[インストール (I)] ボタンをクリックします。




ユーザーアカウント制御 (UAC) メッセージが表示されます。このメッセージに対して [はい] をクリックして、4Login for Windows ソフトウェアが PC の設定を変更できる権限を付与します。(この操作には PC の管理者権限が必要です)
最後に、[完了 (F)] ボタンをクリックします。




4Login for Windows ソフトウェアを有効にするため、コンピューターの再起動を行ってください。

3) 4Login for Windows アカウントを Windows に登録する




再起動後、「Secured by 4Login for Windows」がログイン画面に表示されます。「4Login for Windows 登録・解除」も表示されます。



「4Login for Windows 登録・解除」をクリックすると、オプションのリストが表示されます。このリストから [4Login for Windows 登録] をクリックします。



4Login アプリの 4Login for Windows スロットで登録したメールアドレスと、パスワードを入力します。




認証に成功すると、次のメッセージが表示されます。

” 4Login 認証に成功しました。 続けて Windows 認証が成功すると、4Login for Windows の登録が完了します。”




次に、Windows アカウントのパスワード（Windows パスワードまたは Microsoft パスワード）を入力します。

注意：Windows アカウントのパスワードは、4Login for Windows の設定を解除する際に必要になります。絶対に忘れないように保管をお願い致します。



Windows ユーザーアカウントに正しいパスワードを入力すると、デスクトップに正常にログオンできます。




これで、4Login for Windows アカウントが Windows に登録されました。

※アカウント登録が完了すると、ログオン画面の「Secured by 4Login for Windows」メッセージの最後にアスタリスク（*）が表示されます。

4) 4Login for Windows 設定

Windows ログオンに使用するパスワードは、初期設定で以下のように設定されています。Windows パスワードが初期設定されている部分を 4Login パスワードに変更する場合は、以降の設定変更をお願いいたします。

ご利用の環境	リモート接続時の ログオンパスワード	ローカルでログオン する時のパスワード
Windows RDP をご利用の場合	4Login パスワード	Windows パスワード
その他のリモートアクセスツールをご利用の場合	Windows パスワード	Windows パスワード
ローカル（非リモート接続）でご利用の場合	—	Windows パスワード



Windows の検索ボックスから「4Login for Windows 設定アプリ」を検索し、[開く] をクリックします。



[4Login 認証を使用] を選択して、[OK] ボタンをクリックします。

注意：Windows アカウントのパスワードは、4Login for Windows の設定を解除する際に必要になります。絶対に忘れないように保管をお願い致します。

以上で 4Login for Windows の導入は完了です。

100%安全なりモートデスクトップ接続サービスのご利用をお楽しみください。